MYIMAGE

PATRON PDF **S1103**

Robe "Victoria"



Tailles:
34-50

Difficulté:
4/5

Langue:
FR

—patron—
PDF
—digital—

v1.0

Instructions générales

Merci beaucoup!

Merci beaucoup d'avoir choisi ce patron! Avez-vous déjà fait un patron PDF? Pas de problème si ce n'est pas le cas; en 2 minutes, vous saurez exactement comment il fonctionne!

Bon pour l'environnement!

Il y a plusieurs façons de proposer des patrons PDF. Pour économiser de l'encre, nous avons choisi de placer les pièces du patron de sorte que vous avez besoin d'un minimum de feuilles A4.

Vous choisissez alors de retracer les pièces du patron.

Ce dont vous avez besoin

Nos patrons PDF sont conçus pour un assemblage rapide et simple. Pour cela, vous avez besoin de:
- *Imprimante A4*
- *Feuilles A4 ou Lettre US / P4*
- *Ciseaux à papier*
- *Ruban adhésif*
- *Crayon/stylo*
- *Papier à patron*

Choisissez votre méthode

Vous avez deux façons de couper les pièces du patron;

A. Faire une **feuille de patron**, comme c'est souvent le cas dans les magazines. Ensuite, vous dessinez les pièces de patron sur du papier et vous les découpez.

- *Vous devez imprimer les feuilles de A4 une fois*
- *Vous pouvez réutiliser la feuille de patron*

B. Imprimer toutes **les pièces de patrons séparément**, de sorte que vous pouvez instantanément découper.

- *Cette méthode est plus rapide*

Les deux méthodes sont décrites plus en détail dans les pages suivantes. Choisissez une méthode et suivez le reste des étapes.

<-- 5 cm. -->

IMPORTANT:
Ce carré doit être exactement de 5 x 5 cm. Si ce n'est pas le cas? Alors c'est ne pas imprimé en 100%. Besoin d'aide? Envoyez-nous un e-mail!

<-- 5 cm. -->

Étape par étape

1. Imprimez ce PDF
IMPORTANT: Assurez-vous que vos pages sont entièrement imprimées au format 100%. Désactivez l'option "Adapter à la page".

Lorsque le PDF est imprimé, vous pouvez vérifier le format en mesurant le carré sur cette page.

Astuce: Vous pouvez imprimer le PDF sans couleur.

2. Coupez les bords du papier
Découpez les bords du papier avec la ligne pointillée, voir ->

IMPORTANT: Coupez SUR les lignes pointillées, pour dégager les lignes. Ne coupez pas les lignes de patron.

Vous pouvez plier, mais cela crée des pièces plus épaisseurs. Tracer les lignes est alors moins facile.

3. Placez les pages ensemble et collez
Placez les côtés avec les mêmes lettres ensemble; A à A, B à B, etc. Prenez une page, placez-le au-dessus ou en dessous de la précédente et collez-les avec du ruban adhésif.

IMPORTANT: Placez les lignes de patron des pages ensemble de sorte que les lignes s'emboîtent parfaitement.

Marges de couture

IMPORTANT: Des marges de couture n'ont pas comprise. Nous recommandons de couper 1-1,5 cm. supplémentaire pour la couture et 3-4 cm. pour l'ourlet.

Besoin d'aide? Pas de problème!

Nous avons essayé de rendre la feuille de patron aussi simple que possible, de sorte que vous gagnez pour la partie amusante; la fabrication du vêtement!

Mais on peut toujours faire mieux! Si vous avez un avis sur un patron ou si vous souhaitez poser une question sur la couture du vêtement, svp envoyez un courriel à ***info@madebyoranges.com***. Nous vous aiderons rapidement!

Plus de patrons et magazines!

Nos patrons PDF, magazines de couture et abonnements peuvent être trouvées dans notre boutique en ligne:

www.madebyoranges.com

My Image 21

B-Trendy 15

Miss Doodle 2

Pages résumant de feuille la patron



Choisissez votre méthode

A. Feuille de patron

Vous avez besoin toutes pages une fois. Ainsi, vous pouvez juste imprimer le fichier entier.

Placez et collez les pages ensemble, retracez les pièces de patron sur du papier à patron et découpez.

B. Pièces de patron séparée

Pour découper les pièces du patron immédiatement, vous pouvez imprimer les pièces séparément. Pour cela, vous devez imprimer quelques pages à plusieurs reprises, voir ci-dessous.

1: p. 18,19,20
2: p. 20,21
3: p. 15,16,17
4: p. 6,10
5: p. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
6: p. 10,11,12,14,15,16,18,19,20
7: p. 11,12
8: p. 6,7,8,10,11,12,14,15,16
9: p. 14,18

Imprimer pour chaque pièce de patron les pages mentionnées, placez chaque pages de pièces de patron ensemble et collez-les. Après cela, vous pouvez les couper immédiatement.

Instructions

Tailles: 34-36-38-40-42-44-46-48-50
Difficulté: 4/5



Consommation de tissu:
205-210-215-225-250-250-255-270-275 cm.

Tissu recommandé:
- Polyester-Viscose

Longueur du dos: +/- 107 cm.

Vous avez besoin:
- Fil
- Fermeture éclair invisible 55 cm.
- Boutons 2x
- Vilene® H180 interfacing

Pièces de patron:
1. 1. Devant 1x
2. Côté du devant 2x
3. Dos 2x
4. Côté du dos 2x
5. Jupe devant 1x
6. Jupe dos 2x
7. Poche 4x
8. Manche 2x
9. Col 2x

Couper sur mesure:
(Les surplus de couture sont à rajouter)
A. Bas de manche 23-23,5-24-24,5-25-25,5-26-26,5-26,5 x 14 cm. 2x
B. Biais de la fente 20 x 2 cm. 2x

Instructions:
1. Entoiler les pièces de la parementure avec Vlieseline/Vilene®. Voir les parties plus foncées sur le plan de coupe. 2. Elargir les lignes des plis indiqués de la jupe devant/dos. Voir le plan de coupe. 3. Repasser les plis suivant les lignes indiqués dans la jupe devant/dos et coudre suivant les lignes indiqués. 4. Épingler la poche entre les repères sur le devant et dos. 5. Coudre la poche et coudre les coutures latérales 6. Coudre le devant au côté du devant. 7. Coudre le dos au côté du dos. 8. Coudre les coutures d'épaules du devant et du dos. 9. Coudre les coutures latérales du devant et du dos. 10. Coudre le devant/dos sur la jupe devant/dos. 11. Coudre la pièce du col sur le côté droit à l'endroit du cou. 12. Coudre la fermeture éclair dans la couture milieu dos du dos et jusqu'au repère du col. 13. Coudre la couture dessous de la fermeture éclair. 14. Coudre l'autre col le long de la couture milieu dos et le haut sur le col, endroit contre endroit. 15. Retourner le col sur l'endroit et coudre la couture dans la couture de montage de l'encolure. 16. Plier le col en deux et coudre la point sur la couture de montage avec quelques points à la main. Voir la photo. 17. Plier les plis sur le bas de la manche, voir les repères. 18. Coudre la fente de la manche et le bas de manche. Voir le tutoriel. 19. Fermer la manche. 20. Plier la fente à l'intérieur au niveau de la fente avant (la plus éloignée de la couture de la manche). Laisser depasser le biais de fente au bord de la fente dos. Coudre la manchette endroit contre l'envers de la manche. Laisser dépasser les surplus de couture au niveau de la fente. 21. Plier la manchette endroit contre endroit. Remetter la couture de montage. Coudre les coutures latérales de la manchette. Couper les coutures plus étroites. Retourner la manchette coté endroit. 22. Surpiquer la manchette sur la couture de montage. 23. Coudre la manche dans l'emmanchure en faisant attention aux repères. 24. Faire un ourlet au bas de la robe. 25. Coudre les boutonnières dans les bas des manches et coudre les boutons.

Plan de coupe



Tableau des tailles

A. Tour de poitrine
B. Tour de taille
C. Tour de hanches
D. Longueur d'arrière



Choisissez la taille qui correspond mieux avec la taille mesurée.

	34 US 4 UK 6	36 US 6 UK 8	38 US 8 UK 10	40 US 10 UK 12	42 US 12 UK 14	44 US 14 UK 16	46 US 16 UK 18	48 US 18 UK 20	50 US 20 UK 22
A	83 cm. 32.7 "	87 cm. 34.3 "	91 cm. 35.8 "	95 cm. 37.4 "	99 cm. 39 "	103 cm. 40.6 "	108 cm. 42.5 "	113 cm. 44.5 "	118 cm. 46.5 "
B	66 cm. 26.0 "	69 cm. 27.2 "	72 cm. 28.3 "	76 cm. 29.9 "	80 cm. 31.5 "	84 cm. 33.1 "	89 cm. 35.0 "	94,5 cm. 37.2 "	101 cm. 39.8 "
C	92 cm. 36.2 "	95 cm. 37.4 "	98 cm. 38.6 "	101 cm. 39.8 "	105 cm. 41.3 "	109 cm. 42.9 "	113 cm. 44.5 "	117 cm. 46.1 "	122 cm. 48.0 "
D	41,5 cm. 16.3 "	41,7 cm. 16.4 "	41,9 cm. 16.5 "	42,1 cm. 16.6 "	42,3 cm. 16.7 "	42,5 cm. 16.7 "	42,7 cm. 16.8 "	42,9 cm. 16.9 "	43,1 cm. 17.0 "

Hauteur: 170 cm.

Manche & Fente

1. Couper la ligne de fente de la manche et plier le pli suivant les lignes tracées. 2. Maintenir la fente ouverte et placer la pièce dans l'alignement. 3. Coudre le biais de fente de façon étroite (0,5 cm) sur le côté sur le côté gauche. Utiliser 1 cm. de couture pour la point. 4. Repasser la couture de montage du biais de fente. 5. Coudre le biais de fente sur l'endroit. 6. Coudre le biais de fente diagonale sur le bord supérieur. Plier la fente à l'intérieur au niveau de la fente avant (la plus éloignée de la couture de la manche). Laisser depasser le biais de fente au bord de la fente dos. 7. Coudre le bas de manche endroit contre l'envers de la manche. Laisser dépasser les surplus de couture au niveau de la fente. 8. Plier le bas de manche endroit contre endroit. Remettre la couture de montage. 9. Coudre les coutures latérales du bas de manche. 10. Retourner le bas de manche à l'endroit. Surpiquer le bas de manche sur la couture de montage.



step 1



step 2



step 3



step 4



step 5



step 6



step 7





step 8 + 9 step 10

PATRON PDF DE MY IMAGE

ROBE "VICTORIA"

TAILLE 34-50





PATRON PDF DE MY IMAGE
ROBE "VICTORIA"
TAILLE 34-50

PATRON PDF DE MY IMAGE
ROBE "VICTORIA"
TAILLE 34-50




C
G


D
PLOOI/FALTE
PLOOI/FALTE
RV/FL
SPLIT/SCHLITZ
H
PATRON PDF DE MY IMAGE
ROBE "VICTORIA"
TAILLE 34-50
MV STOFVOUW / VM STOFFBRUCH
K

E

PATRON PDF DE MY IMAGE
ROBE "VICTORIA"
TAILLE 34-50

H

I

MV STOFVOUW / VM STOFFBRUCH

MV STOFVOUW / VM STOFFBRUCH

L

PATRON PDF DE MY IMAGE

ROBE "VICTORIA"

TAILLE 34-50





MY IMAGE PDF PATTERN

DRESS "VICTORIA"

SIZE 34-50 / US 4-20 / UK 6-22



PATRON PDF DE MY IMAGE

ROBE "VICTORIA"

TAILLE 34-50

MA RVD / HM FL

PATRON PDF DE MY IMAGE

ROBE "VICTORIA"

TAILLE 34-50



PATRON PDF DE MY IMAGE
ROBE "VICTORIA"
TAILLE 34-50




N
50
48
46
44
42
40
38
36
34
PATRON PDF DE MY IMAGE
ROBE "VICTORIA"
TAILLE 34-50
Q
34
36
38
40
42
44
46
48
50
U



6.

PATRON PDF DE MY IMAGE
ROBE "VICTORIA"
TAILLE 34-50



PATRON PDF DE MY IMAGE

ROBE "VICTORIA"

TAILLE 34-50



PATRON PDF DE MY IMAGE
ROBE "VICTORIA"
TAILLE 34-50